



## Manual de Usuario Correo Seguro esDinamico

### Instrucciones para instalar el servicio:

(Outlook Express 6)

1. Escoja del menú HERRAMIENTAS la opción CUENTAS...
2. En la ventana que se abre escoja la pestaña CORREO.
3. Presione el botón AGREGAR y escoja del menú que se despliega CORREO...
4. Se abrirá el Asistente para la conexión a Internet.
5. Ingrese en el campo NOMBRE PARA MOSTRAR su nombre y presione el botón SIGUIENTE.
6. Ingrese en el campo DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO la cuenta de Correo Seguro asignada por esDinamico, de la forma ssSuNombre@securesender.net y presione el botón SIGUIENTE.
7. Ingrese en el campo SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE (POP3, IMAP, HTTP) la siguiente dirección: server1.securesender.net y presione el botón SIGUIENTE.
8. Ingrese en el campo SERVIDOR DE CORREO SALIENTE (SMTP) la misma dirección: server1.securesender.net y presione el botón SIGUIENTE.
9. Ingrese en el campo NOMBRE DE CUENTA y en el campo CONTRASEÑA el nombre y contraseña asignados por esDinamico.
10. Presione el botón de FINALIZAR, usted a configurado exitosamente su cuenta de Correo Seguro esDinamico.
11. Es necesario ahora que cambie su contraseña desde nuestro Website para que su cuenta sea totalmente privada. Ingrese a través de su navegador de Internet a [www.esdinamico.com/servicios/correoseguro](http://www.esdinamico.com/servicios/correoseguro) e ingrese el nombre de usuario asignado por esDinamico y como contraseña 12345. Haga clic sobre el link [Cambiar contraseña](#) y en el formulario que aparece digite su nombre de usuario y su nueva contraseña. Recuerde que la próxima vez que desee utilizar su cuenta de Correo Seguro esDinamico deberá ingresar su nueva contraseña.
12. Una vez configurada su cuenta esDinamico enviará un asistente para la instalación del Certificado de Seguridad en el computador desde donde envía sus transmisiones.

### Instrucciones para utilizar el servicio:

1. Una vez instalada su cuenta esta lista para utilizarse. Presione el botón de CORREO NUEVO para enviar una transmisión a la CAE.
2. En la campo DE escoja o ingrese la cuenta asignada por esDinamico.
3. En el campo PARA ingrese la dirección del servidor de Correo Seguro esDinamico: [intercambio@securesender.net](mailto:intercambio@securesender.net)
4. En el campo ASUNTO escriba Adu: codigo\_ciudad, donde codigo\_ciudad es el asignado por la CAE dependiendo del lugar desde donde envía.
5. Adjunte el archivo que le corresponde.
6. Presione el botón de enviar.
7. Una vez enviada la transmisión espere entre uno y dos minutos para recibir la respuesta.

#### Indicaciones adicionales:

Por favor cambie su contraseña periódicamente desde el Sitio Web de esDinamico, visite la dirección [www.esdinamico.com/servicios/correoseguro](http://www.esdinamico.com/servicios/correoseguro) y en el login ingrese su nombre de usuario y contraseña (los mismos que utiliza con su cuenta de Correo Seguro). Encuentre a la derecha una opción que dice Cambiar Contraseña e ingrese su nueva contraseña.